

insieme , e poi si versa sopra , ed ivi si lascia per 10 o 11 ore , nè da quello si leva , se non nel caso di voler fare le prove indicate sopra . Se i segni del Rame saranno profondati a bastanza , lavarete tosto il Rame con acqua naturale , e lo spoglierete così d' ogni vestigio dell'acqua ; se non lo faranno , lo tornerete all'acqua forte anche per un poco , lavandolo in seguito come s' è insegnato . Vuolsi avvertire , che prima di dar l'acqua forte a qualunque sia Rame , bisogna difender le parti , che non fossero state intonacate di vernice col sevo disteso grosso sopra le medesime .

Inchiostro alla Cinese.

Prendesi Fumo di Rasa , e per calcinarlo si mette in sul fuoco a fumare , ivi tenendolo fin' a tanto che fuma , perchè cessando dal tramandar fumo , è segno che la calcinazione è fatta . Fatto questo , si piglia dell' Endico , e fatto bruciare , si riduce in sottilissima polvere , la quale dovrà per istaccio di seta passarli . Unisconsi poi l'una e l'altra di coteste polveri fine insieme in uguali parti , ed incorporate con acqua di Gomma , si forma una pasta , colla quale si fanno corpetti cilindrici , o stampi , i quali perche insieme non si applichino , vuolsi usar polvere di ossi di persico bruciati , ed in sottil polvere ridotti , o da porre ne' stampi , o da intonacare esteriormente gli anzidetti corpetti cilindrici .